



WEBDISPEČINK
Powered by EUROWAG

První kroky administrátora

Datum zpracování: 28.3.2019
Verze: I.

1 NASTAVENÍ FIRMY

Nastavení/Firma/Firma . Umožňuje nastavit základní parametry pro aplikaci.

Doporučujeme vyplnit uvedené položky:

- **Nastavení státu a měny** – V případě, že jste Slovensko, nezapomeňte přepnout na Eura a jazyk do Slovenštiny.
- **Cestovní příkaz** – při pohybu v místě práce zaškrtnout položku Nezapočítávat diety při pohybu v místě práce a položku Cestovní náhrady podle zákonných norem ČR – opět pokud se jedná o Slovensko, přepnout na Cestovní náhrady podle zákonných norem SK. Uvedené nastavení **slouží pro správný výpočet podkladů diet na řidiče**.
- **Zabezpečení** – položka platnost hesla - doba, po které bude uživatel vyzván ke změně svého stávajícího hesla. Pokud je zadána nula, pak se má za to, že je platnost hesla neomezená.

Nastavení státu a měny:	
Stát	CZ - Česká republika
Jazyk	Čeština
Měna	Kč
Počet des. míst u měny	3

Cestovní příkaz:	
<input type="checkbox"/>	Jako výchozí hodnota řidič spí doma
<input checked="" type="checkbox"/>	Nezapočítávat diety při pohybu v místě práce
<input checked="" type="checkbox"/>	Cestovní náhrady podle zákonných norem ČR
<input type="checkbox"/>	Cestovní náhrady podle zákonných norem SK
<input type="checkbox"/>	UNI diety - superadmin!




















Zabezpečení:	
<input type="checkbox"/>	Rozšířená bezpečnost hesel (Heslo musí obsahovat alespoň jeden netriviální znak, např. číslo.)
Minimální délka hesla	0
Platnost hesla (dny)	0
<i>pokud chcete povolit stálou platnost hesel, zadejte 0 dnů.</i>	


2 ÚČELY JÍZD

Nastavení/Číselníky/Účely jízdy. V tomto nastavení si může uživatel definovat účely jízdy, které se mu budou nabízet v rozbalovací nabídce v editaci jízdy.

Nastavení » Číselníky » Účely jízd:

 Nový záznam  Export do XLS

Účel jízdy -  CZ	Šířka	 EN	 SK
  Jednání	0	Meeting	Rokovanie
  nákup zboží	0		
  Servis vozidla	0	car servis	
  test1	0		
  testování WD Fleet	0		
  zakázka 15/001	0		
  zakázka 15/002	0		
  zakázka 15/003	0		

Zadání nového účelu se provádí ikonou  **Nový záznam**. V nově otevřeném okně je pak možné provést zadání názvů účelů jízdy. A to v požadovaném jazyce nebo jazycích. Je také třeba rozhodnout, zda se jedná o účel, který se má zobrazovat všem uživatelům ve firmě (pak je třeba zatrhnout volbu, **platí pro celou firmu**) nebo se jedná o účel platný pouze pro daného uživatele (pak tuto volbu nechá uživatel nezatrženou).

Účely jízd:



platí pro celou firmu

CZ		jednání
Šířka		0
EN		meeting
SK		rokovanie
DE		Sitzung
PL		spotkanie
HU		ülése

3 NASTAVENÍ VZHLEDU STROMU VOZIDEL


Dle firemní sktruktury lze možno také nastavit seznam skupin vozidel.
Nastavení/Vozidla/Seznam skupin.

Dispečink | Statistika | Nástroje | Spedice | **Nastavení** | Oblíbené | Admin

Nastavení » Vozidla » Seznam skupin: (počet vozidel / počet řidičů):   Export do XLS

  vozidla
   pobočka (0 / 0)

Time : 0.141856908798



Webdispečink ...

https://www.webdispecink.cz/...

Skupina:

Název

Odebrat práva všem demo uživatelům


Odebrat práva všem user uživatelům

Odebrat práva všem admin uživatelům


Time : 0.112957000732



Po stisknutí symbolu .. dojde k zobrazení nového okna pro nastavení zobrazení seznamu vozidel nebo řidičů. **RZ i krátký popis** se nastavují v **Nastavení/Vozidla/Vozidla**.



4 IDENTIFIKAČNÍ ČIPY, KARTY, DALLAS

Nastavení/Řidiči/Identifikační čipy, karty, dallas. Tato funkce umožňuje zadávání nových čipů, Dallasů nebo RFID karet. Pro vložení nového čipu či karty, je nutno stisknout ikonu  **Nový záznam**.

Nastavení identifikačních čipů:

Zápis hexadecimální desítkový


Číslo

OK

Zrušit


Nastavení » Řidiči » Nastavení identifikačních čipů:

 Nový záznam  Export do XLS

Identifikační čip (hexadecimální)	Identifikační čip (desítkový)	Řidič	
			<input type="button" value="Zobrazit"/>
 	0		
 	00000000006F	111	
 	0000000000DE	222	Banič Test
 	000000000E95	3733	PROHAZKA
 	00000000857		



















5 NASTAVENÍ ŘIDIČŮ

Nastavení/Řidiči/Řidiči. Pro nastavení řidičů slouží agenda řidiči. Umožňuje vytvářet a spravovat seznam řidičů. Pro vložení nového řidiče je nutné zvolit ikonu  **Vložit řidiče.**

 Export ke zpětnému importu  Import řidičů  Export do XLS  Vložit řidiče  Nápověda 

Nastavení » Řidiči » Seznam řidičů:

Jméno ▲	Příjmení ▲	Identifikační čip 1 ▲	Mobil ▲	Účel ▲	Skupina ▲	Osobní číslo ▲	
  	CEHA				root		Zobrazit
  	CEHA				root		
  	Jaroslav	Nový	000015AEA7FA	+420736534569	root		
  	Martin	Procházka		+420730897490	root	333	
  	Tomáš	Remek	0000002004E0		Servis vozidla	root	123456
  	Tomáš	Slabý		123456789	Návštěva klienta	root	

stránka 1/1 (celkem 6 záznamů)

Řidič je definován **jménem, příjmením**. Pro automatickou identifikaci řidiče je možné přiřadit až tři různé identifikátory ID 1,2,3 (například Dallas čip, RFID čip nebo číslo karty pro digitální tachograf).

Řidič:

Jméno	<input type="text" value="Aleš"/>	Firma	HI Software Development s.r.o.	Datum nástupu	<input type="text"/>
Příjmení	<input type="text" value="Vysoký"/>	Výchozí účel	<input type="text" value="..."/>	Zaměstnavatel	<input type="text"/>
Identifikační čip / Číslo karty řidiče		Amortizace soukr. km	<input type="text"/>	Režim užití	<input type="text"/>
ID 1	<input type="text" value="..."/>	Fond pracovní doby	<input type="radio"/> denně <input type="text" value=""/> hodin		
	<input type="checkbox"/> Nahradit v knize jízd	Benefit řidiči ze soukromých jízd	<input type="text" value=""/> km / měsíc		
ID 2	<input type="text" value="..."/>	Adresa	<input type="text"/>		
	<input type="checkbox"/> Nahradit v knize jízd	Poznámka	<input type="text"/>		
ID 3	<input type="text" value="..."/>	Číslo řidičského průkazu	<input type="text"/>		
	<input type="checkbox"/> Nahradit v knize jízd	Pracovní zařazení	<input type="text"/>		
Mobil	<input type="text"/>	Oprávnění	<input type="text"/>		
Telefon 2	<input type="text"/>	Vyřazeno	<input type="checkbox"/> Vyřazeno		
Email	<input type="text"/>	Vyřazeno dne	<input type="text"/>		
Skupina	<input type="text" value="root (6)"/>				
Divize	<input type="text"/>				
Středisko	<input type="text"/>				
Osobní číslo	<input type="text"/>				
<input checked="" type="checkbox"/> Odebrat práva všem demo uživatelům <input checked="" type="checkbox"/> Odebrat práva všem user uživatelům <input type="checkbox"/> Odebrat práva všem admin uživatelům					
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Zrušit"/>					

Po zatržení položky **Nahradit v knize jízd** a stisknutí tlačítka **OK**, program ve všech jízdách nahradí vybraný Dallas čip (RFID, kartu řidiče) jménem editovaného řidiče. V položce ID se zobrazují jen ty kódy čipů a karet, které se nachází v seznamu **Nastavení/Řidiči/Identifikační čipy, karty, dallas**.

Upozornění: Řidiče nedoporučujeme mazat, pak již nelze ve statistikách pracovat s historií smazaného řidiče. Raději použijte checkbox Vyřazeno a pod ním zadejte datum, ke kterému byl řidič vyřazen.





V případě, že počítáte diety na řidiče, je potřeba nastavit místo práce u řidiče.

Řidič:

Jméno Firma HI Software Development s.r.o. Datum nástupu

Příjmení CEHA Zaměstnavatel

Identifikační čip / Číslo karty řidiče Režim užití

ID 1 ... Výchozí účel ...

Nahradit v knize jízd Amortizace soukr. km 0

ID 2 ... Fond pracovní doby denně hodin

Nahradit v knize jízd Benefit řidiči ze soukromých jízd km / měsíc

ID 3 ... Adresa

Nahradit v knize jízd

Mobil Poznámka

Telefon 2 Číslo řidičského průkazu

Email Pracovní zařazení

Skupina root (6) Oprávnění

Divize Vyřazeno

Středisko Vyřazeno dne

Osobní číslo

Místo práce nebo začátku výpočtu cestovního příkazu *

žádné záznamy

* slouží pro korektní výpočet stravného

6 NASTAVENÍ VOZIDEL








Nastavení/Vozidla/Vozidla. Pro editaci údajů o vozidle je nutné stisknout ikonu **Upravit**.

Nastavení >> Vozidla >> Seznam vozidel:

Skupina: všechny skupiny včetně podskup

RZ ▲	Krátký popis ▲	Výchozí řidič ▲



- **Výchozí řidič** - možnost zvolit řidiče ze seznamu (nabízí se pouze ti řidiči, kteří byli založeni v **Nastavení/Řidiči**). Tento řidič se pak automaticky doplňuje ke každé jízdě vozidla. Tuto možnost **použijte v případě, že nepoužíváte Dallas** čip nebo jiný způsob přihlašování řidičů (řešení pro případ, že se na vozidle nestřídají řidiči). V případě, že **Dallas čip používáte**, (řešení pro případ, že se na vozidle řidiči střídají), **výchozího řidiče nenastavujte**, vyplní se automaticky po přihlášení řidiče ve vozidle. (**Poznámka:** při editaci tohoto pole je třeba rozhodnout o tom, zda se bude pamatovat změna řidiče a k jakému datu, obdobně jakou u změny RZ).
- **Druh** - definuje druh vozidla a zároveň se změní dle vybraného druhu vozidla ikona ve stromu vozidel (, , , , , , )
- **Velikost nádrže**
- **Tolerance tankování PHM** - hodnota, kterou lze nastavit minimální objem paliva v litrech, který už je považován za tankování. Pomocí této hodnoty je možné filtrovat falešné tankování způsobené nepřesnostmi měřících zařízení a ovlivnit tak zobrazování předpokládaných tankování ve statistice **Kontrola tankování**.
Upozornění: Doporučujeme nastavit ani malou ani velkou toleranci, pokud by byla hodnota nastavena vysoko, a řidič natankoval méně než je tolerance, tak se poté tankování nezobrazí ve statistice kontrola tankování.
- **Podezřelý úbytek** - nastavení objemu paliva v litrech, které se ještě nemá považovat za „krádež paliva“. Tato hodnota ovlivní statistiku **Úbytky PHM**.
- **Průměrná spotřeba podle TP – kombinovaná**

6M1 2843 - Obecné

Pracovní doba Tvorba knihy jízd Periférie Alarmy Optimalizace Styl jízdy Terminál

Vozidlo: záruční list

RZ: domov-práce-domov 42

Krátký popis: KIA Sportage obvyklý měsíční nájezd km 3000

Výchozí řidič: **Hudeček Petr** Velikost nádrže: **62 l**

Výchozí řidič je platný do: nezadaný řidič Velikost CNG nádrže: 0 kg

Výchozí řidič 2: root Velikost Ad blue nádrže: 0 l

Skupina: root Tolerance tankování PHM: **5**

Výchozí účel: ... jednání podezřelý úbytek: **10**

kommunikační číslo: Mobil Max. rychlost pro detekci úbytku: standard

Komunikovat s: mobilní aplikace Pořizovací cena bez DPH: 600000.000

Kommunikační email: Pořizovací cena s DPH: 726000.000

Typ PHM: Natural 95 Uplatněná DPH: 126000

Druh vlastnictví: firemní - operativní leasing Amortizace soukr. km: 3.8

Druh: osobní Průměrná spotřeba podle TP: **8.10**

Stanoviště: Olomouc Divize: OL-2843

VIN: Středisko: Osobní číslo: Číslo objektu: Číslo TP:

Tovární značka: KIA Číslo objektu: Datum registrace: 1.1.2016

Model vozu: Sportage Číslo TP: Vyřazeno:

Šablona vzhledu: ... Vyřazeno dne: Fakturace: 0

jednotka délky: km Fakturační kód: Fakturační kód: ...

Měna: Kč Vyřazeno dne: Fakturace: 0

Průměrná spotřeba podle TP: kombinovaná 8.10

ve městě 0.00

mimo město 0.00

Normovaná spotřeba na 1 tunu nákladu 0.00

Průměrná spotřeba CNG podle TP

Pojišťovna: Nový záznam

Žádné záznamy

Fakturace: 0

Fakturační kód: ...

tarif SIM karty: ...

Doba archivace: 48/24


Nevratně odstranit jízdy

vzdálené vyčítání tachografu

OK Zrušit

U uvedených položek **Tolerance tankování PHM a podezřelý úbytek** – doporučujeme zadat hodnotu **5-10%** z velikosti nádrže.

7 NASTAVENÍ UŽIVATELŮ

Nastavení/Uživatelé/Seznam uživatelů. Agenda slouží pro evidenci uživatelů aplikace. Pro vložení nového uživatele je nutné zvolit ikonu  **Vložit uživatele.**

Dispečink | Statistika | Nástroje | Spedice | Nastavení | Oblíbené | Admin kolinkova | HI Software Development s.r.o. | Odhlášení

Nastavení » Uživatelé » Seznam uživatelů:

Jméno	Email	práva	platný od	platný do	Skupina
admin	admin@webdispecink.cz	admin	24.01.2017	stále platný	root
demo	demo@webdispecink.cz	demo	05.02.2016	stále platný	root
admin	admin@webdispecink.cz	admin	12.01.2016	stále platný	root
admin	admin@webdispecink.cz	admin	13.07.2016	stále platný	root
admin	admin@webdispecink.cz	admin	05.01.2017	stále platný	root

vytvoření uživatele

Nejprve uživatele vytvořte zadáním základních údajů a poté budete přesměrováni na stránku s nastavením veškerých práv.

Přihlašovací jméno:

Heslo:

Ověření hesla:

uživatel si při prvním přihlášení musí toto heslo znovu změnit na jiné

platný od:

platný do:

stále platný

práva:

odebrat uživateli práva na všechna vozidla

odebrat uživateli práva na všechny řidiče

Skupina:

Firma: HI Software Development s.r.o.

Záložka **Práva:**

obsahuje zatrhávací políčka, kterými lze jednotlivým uživatelům přiřadit práva, podle kterých pak mohou editovat knihu jízd, zadávat náklady, ...

Uživatel: zemankova **Práva** Vozidla a řidiči

<input type="checkbox"/> kompletní editace knihy jízd	<input type="checkbox"/> Zobrazovat soukromé jízdy
<input checked="" type="checkbox"/> editace řidiče	<input checked="" type="checkbox"/> Zobrazovat knihu jízd
<input type="checkbox"/> editace účelu	<input type="radio"/> bez omezení
<input checked="" type="checkbox"/> editace účelu pouze výběrem z comboboxu	<input type="radio"/> od poslední uzávěrky
<input checked="" type="checkbox"/> editace typu jízdy (soukromá/služební)	<input type="radio"/> posledních <input type="text" value=""/> dní
<input checked="" type="checkbox"/> ze soukromé na služební	<input type="radio"/> od datumu <input type="text" value=""/>
<input checked="" type="checkbox"/> ze služební na soukromou	<input checked="" type="checkbox"/> Zobrazovat stav tachometru
<input checked="" type="checkbox"/> editace skutečného stavu tachometru	<input checked="" type="checkbox"/> Zobrazovat mapu
<input checked="" type="checkbox"/> editace poznámky	<input checked="" type="checkbox"/> Spedice
<input checked="" type="checkbox"/> editace informací o firmě	<input checked="" type="checkbox"/> Povolit mazání SMS
<input checked="" type="checkbox"/> Povolit vkládání nových jízd	<input checked="" type="checkbox"/> Povolit zápis absencí
<input checked="" type="checkbox"/> povolit vkládání služebních jízd	<input checked="" type="checkbox"/> Povolit zápis docházky
<input checked="" type="checkbox"/> povolit vkládání soukromých jízd	
<input type="checkbox"/> Povolit slučování jízd	
<input type="checkbox"/> Povolit rozdělování jízd	
<input type="checkbox"/> Povolit mazání jízd	
<input checked="" type="checkbox"/> Editace seznamu řidičů	
<input checked="" type="checkbox"/> Editace vzhledu vozidla	
<input checked="" type="checkbox"/> Editace vzhledu knihy jízd u vozidel s právy pro zápis	
<input checked="" type="checkbox"/> Editace nákladů a tankovacích karet	
<input checked="" type="checkbox"/> Editace nákladů pouze vlastnoručně zadaných	

Upozornění: Položky **Povolit vkládání nových jízd**, **Povolit slučování jízd** a **Povolit mazání jízd** mohou významně deformovat knihu jízd!

Záložka **Vozidla a řidiči:**

řeší to, která vozidla a které řidiče uživatel bude moci vidět v aplikaci a které ne. U kterých vozidel má navíc uživatel i právo zápisu (podle práv definovaných na záložce **Práva**). Proto jsou



v sekci vozidla dva sloupce zatrhávacích políček. První zatrhávací políčko slouží k nastavení práv pouze ke čtení vozidla a druhé zatrhávací políčko povoluje zápis (např. náklady lze vložit). Lze také přiřadit pomocí šipek uživateli další podskupiny a pole toho zobrazovat vozidla a řidiče.

8 NASTAVENÍ PŘEDKONTACÍ PHM

Nastavení/PHM/Předkontace PHM. Dle nastavení předkontací PHM se následně rozřídí položky při importu elektronických výpisů karet, záznamů o tankování. Název položky, která reprezentuje pohonné hmoty, se vepíše do pole **Popis** a **Typ nákladů** je označeno jako PHM. Pro uložení nové položky je nutné stisknout tlačítko **OK**.

Nastavení » PHM » Nastavení předkontací:

Popis

Typ nákladů

Popis	Typ nákladů	Export do XLS
		<input type="button" value="Zobrazit"/>
1/1	PHM	
2/1	PHM	
CNG	PHM	
diesel	PHM	
diesel	PHM	
gas	PHM	
LPG	PHM	
MaxoMotion	PHM	
nafta	PHM	
Natural	PHM	
olej	ostatní	
olovnatý	PHM	
special	PHM	
super	PHM	
verva	PHM	
V-Power	PHM	

















9 PHM – TANKOVACÍ KARTY


Nastavení/PHM/Tankovací karty. Agenda zobrazuje vazby mezi tankovacími kartami a vozidly/ řidiči. Seznam přidělených tankovacích karet není nijak limitován. Zadané údaje jsou následně využívány pro import elektronických výpisů z karet.



Zobrazit

Export do XLS Nový záznam

Číslo	PIN	Typ	Stav	Platnost do	Poznámka	Vozidlo / Řidič	Skupina
		vše	aktivní			vše	
 70798654302345		Shell	aktivní			Couval Láďa	root
 710103014719000086		OMV	aktivní	1.5.2018	5M6 7728	root
 710103014719000110		OMV	aktivní		2M5 0018	root
 710103014719000151		OMV	aktivní	1.5.2021	5M6 7728	root
 710103014719000169	4348	OMV	aktivní	1.7.2021		6AX 1980	root
 789663030264701	7525	Eurowag	aktivní	1.6.2020		2M5 0018	root
 789663030264727	2187	Eurowag	aktivní	1.6.2020	5M6 7728	root
 789663030264743	9717	Eurowag	aktivní	1.6.2020	6M1 2843	root
 789663030803318	1507	Eurowag	aktivní		6AX 1980	root
 789663040146385		Eurowag	aktivní	1.2.2022		6AX 1980	root
 789663040168637	3001	Eurowag	aktivní	1.2.2022		2M5 0018	root
 789663040168652	1845	Eurowag	aktivní	1.2.2022	nová karta Princip	5M6 7728	root
 789663040168678	8294	Eurowag	aktivní	1.2.2022		6M1 2843	root
 847845123687897897		Eurowag	aktivní	26.4.2016	Markéta Kolínková	Kolínková Markéta	root
 877898		CCS	aktivní		test MK bez opravení	Kadlčíková Martina	root
 cc		ČSAD Jihotrans	aktivní		novotny 4	Novotný Ing. Petr	root

Po stisknutí ikony  **Nový záznam** lze zadat novou kartu, kterou lze přiřadit řidiči či vozidlu, zvolit typ karty poskytovatele, platnost, atd.

Tyto vazby je nutné definovat, pokud soubor pro import záznamů o tankování neobsahuje SPZ vozidla, podle které by šlo záznam přiřadit ke správnému vozidlu.

Tankovací karty:

Číslo*

PIN

Typ*

Stav*


Platnost do

Vozidlo / Řidič*




Poznámka

Doporučení: Tankovací karty lze také přidělit přímo vozidlům, což je většinou výhodnější.
Nastavení/Vozidla/Vozidla – ikonka tankování

Tankovací karty:

Číslo PIN  Stav Platnost do

Poznámka

Číslo	PIN	Typ	Stav	Platnost do	Poznámka
 710103014719000110		OMV	aktivní		
 789663030264701	7525	Eurowag	aktivní	1.6.2020	
 789663040168637	3001	Eurowag	aktivní	1.2.2022	

time : 0.121391057968

Pro fungování automatického importu PHM karet Eurowag je potřeba přiřadit karty k vozidlu.



10 IMPORT STRAVNÉHO

Nastavení/Číselníky/Stravné zde musí být stažen aktuální sazebník stravného pro aktuální rok (pravidelně aktualizovaný v prosinci každého roku pro následující rok)

Nastavení » Číselníky » Stravné:

Export do XLS Export ke zpětnému importu Import základních sazeb stravného na rok 2019 Import vlastních sazeb stravného Nový záznam

Čas trvání služební cesty	Kód	Stát	Částka	Měna	Kapesné	Platnost od	vloženo	vložil	
1,00 -	12,00	AD	Andorra	13,330	EUR	0,000	01.01.2019	02.01.2019	lederer
12,00 -	18,00	AD	Andorra	26,670	EUR	0,000	01.01.2019	02.01.2019	lederer
18,00 -	24,00	AD	Andorra	40,000	EUR	0,000	01.01.2019	02.01.2019	lederer

Důležitým krokem pro správný výpočet diety a stravného je také nastavení **místa práce**, tedy místa, kde se nebude stravné započítávat, nejčastěji sídlo firmy, domov zaměstnance, popřípadě pobočka. Podrobný popis funkce Podklady diet pro výpočet diet řidiče nebo osádky vozidla naleznete v hlavním manuálu.

11 OSOBNÍ NASTAVENÍ

Nastavení/Uživatelé/Osobní nastavení.

Zde je možné nastavit některé osobní parametry.

Email je velice důležitá informace pro komunikaci s Vámi, doporučujeme také zatrhnout volbu Zásílat novinky o aplikaci, abyste měli k dispozici informace o nejnovějších úpravách a možnostech, které naše aplikace nabízí.

Nastavení » Uživatelé » Osobní nastavení:

Výchozí vozidlo: 5M6 7728 vozidlo, které se primárně zobrazuje v části Dispečink. Využívá se také při zadávání úloh na odeslání knihy jízd emailem.	Otevřít agendu po přihlášení: Dispečink po přihlášení do systému se otevře nastavená agenda
Email: [email] <input checked="" type="checkbox"/> Zásílat novinky o aplikaci Email je velice důležitá informace pro komunikaci s Vámi, doporučujeme také zatrhnout volbu Zásílat novinky o aplikaci, abyste měli k dispozici informace o nejnovějších úpravách a možnostech, které naše aplikace nabízí. Email se Vám zároveň předvyplňuje v možnostech zasílání knihy jízd a dalších exportů emailem.	Nastavení mapy: výchozí přiblížení mapy: 13 <input checked="" type="checkbox"/> při sledování vykreslovat linii trasy na mapě <input type="checkbox"/> natáčet symboly dle směru jízdy <input type="checkbox"/> zobrazit vozidla jako body Vrstva: [] <input type="checkbox"/> zvýraznit nastartovaná vozidla stojící na místě déle než [0] minut <input checked="" type="checkbox"/> zobrazovat přehrávač <input type="checkbox"/> barva trasy podle rychlosti <input type="checkbox"/> zobrazovat směrové šípky <input type="checkbox"/> zobrazovat události

Po provedení uvedených kroků Vám práci s Webdispečinkem ulehčí náš hlavní manuál, který naleznete zde: https://www.webdispecink.cz/downloads/manual_cz.pdf

