



WEBDISPEČINK
Powered by EUROWAG

PŘIHLÁŠENÍ UŽIVATELE DVOUFÁZOVÝM OVĚŘOVÁNÍM

Datum zpracování: 15.06.2020

Verze: 20.06.15



WEBDISPEČINK
Powered by **EUROWAG**

Obsah

1	DVOUFÁZOVÉ OVĚŘOVÁNÍ.....	3
2	NASTAVENÍ DVOUFÁZOVÉHO OVĚŘOVÁNÍ.....	3
3	OSOBNÍ NASTAVENÍ UŽIVATELE	4
4	DVOUFÁZOVÉ PŘIHLÁŠENÍ DO WEBDISPEČINKU	8

1 DVOUFÁZOVÉ OVĚŘOVÁNÍ

Pomocí dvoufázového ověřování přidáte do svého účtu další bezpečnostní vrstvu. Pokud si jej nastavíte, budete se nově do svého účtu přihlašovat ve dvou krocích.

- Pomocí svého současného hesla
- Pomocí ověřovacího kódu

2 NASTAVENÍ DVOUFÁZOVÉHO OVĚŘOVÁNÍ

Následující postup je pouze pro uživatele s právy „admin“:

U každého uživatele, u kterého chcete dvoufázové ověřování nastavit, je potřeba nastavení povolit přímo ve Webdispečinku. Nastavení provedete následovně:

Nastavení/Uživatelé/Uživatelé – nyní vidíte seznam uživatelů, vyberete uživatele a kliknete na uvedenou ikonu:



Otevře se Vám nové podokno s vybraným uživatelem.

Uživatel: market | **Práva** | **Vozidla a řidiči** | **Přihlašovací tokeny**

Přihlašovací jméno	<input type="text" value="market"/>	Vrstva	<input type="text"/>
E-mail	<input type="text" value="marketa.klobilikova@eurowag.com"/>	<input type="checkbox"/> Odesílat SMS, konfigurace jednotek	
Mobil	<input type="text"/>	Max. počet odeslaných SMS	<input type="text" value="0"/>
platný od	<input type="text" value="11.07.2019"/>	počet záznamů na stránku	<input type="text" value="100"/>
platný do	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> správce autopůjčovny	
API blokovane do	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Vydavatel klíčů	
práva	<input type="text" value="user"/>	<input type="checkbox"/> Schvalovatel	
Osobní číslo	<input type="text"/>	Výchozí schvalovatel	<input type="text" value="..."/>
Firma	<input type="text" value="HI Software Development s.r.o."/>	<input type="checkbox"/> Dealer <input type="text" value="0"/>	
Skupina	<input type="text" value="root"/>	<input type="checkbox"/> Dealer Nabídky	
Divize	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Dealer Vložit novou firmu	
Středisko	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> servisní technik	
Závod, Středisko	<input type="text" value="..."/>	Poznámka	<input type="text"/>
Dvoufázové přihlašování	<input type="text" value="vyžadováno"/>		

Vlastnictví LPIS Vložit číslo LPIS

Žádné záznamy

Podle tohoto nastavení se budou rozdělovat půdní celky na Vlastní / cizí. Proto zde vyplňte číslo uživatele půdy podle LPIS. Stejně najdete v nastavení Vlastní místa / Půdní celky.

Kontrola IP adres Vložit omezení

Přihlašovat se lze ze všech IP adres.

Ve spodní části je položka Dvoufázové přihlašování. Zde máte na výběr ze tří možností:

- **Zakázáno** – dvoufázové ověření není možné uživatelem nastavit
- **Povoleno** – dvoufázové ověření si může daný uživatel nastavit
- **Vyžadováno** – dvoufázové ověření si musí daný uživatel nastavit


3 OSOBNÍ NASTAVENÍ UŽIVATELE

Následující postup je pro všechny uživatele, kterým bylo povoleno dvoufázové přihlašování (viz. kapitola č.2 Nastavení dvoufázového ověření):


Uživatel (kterému „admin“ nastavil dvoufázové ověření) nyní musí ve svém osobním nastavení provést po přihlášení do systému Webdispečink nastavení zabezpečení.


Nastavení/Uživatelé/Osobní nastavení

Zde přihlášený uživatel vidí nově sekci „Zabezpečení“. Prozatím ve stavu „neaktivní“. Je potřeba provést nastavení a tím se tak změní stav na „aktivní“ a nastaví se dvoufázové ověření.





Kliknutím na ikonu „Nastavení“ se Vám zobrazí uvedené podokno. Klikněte na ikonu „Vygenerovat nový tajný kód“ -zobrazí se Vám QR kód.







Důležitým krokem nyní je, stáhnutí aplikace „**Google Authenticator**“ do mobilního telefonu uživatele, která generuje kódy pro dvoufázové ověřování. Aplikaci stáhnete jednoduše na App Store nebo Google play.


Stáhnutí aplikace „Google Authenticator“:
Klikněte na ikonu „App Store“ (pro telefony typu iPhone) nebo „Google play“ (pro telefony typu Android).




Vyhledejte aplikaci „Google Authenticator“ a stáhněte si ji pomocí tlačítka „Získat“ (u iPhoneu) nebo „Instalovat“ (u Androidu).



Otevřete nově stáhnutou aplikaci „Google Authenticator“ a QR kód naskenujte do aplikace pomocí tlačítka + a „Skenovat čárový kód“.



Poté opište vygenerovaný zobrazený kód z aplikace „Google Authenticator“ do pole „Ověřovací kód“. Kliknutím na ikonu „Ověřit kód“ ověříte kód a dvoufázové ověřování nastavíte.




Webdispečink - Microsoft Edge

https://www.webdispecink.cz/nastaveni.php

Dvoufázové přihlašování (Google Authenticator)

Stav: vyžadováno, neaktivní


Ověřovací kód: × **Ověřit kód**



2L46UTYTT6LN4S5V

[Vygenerovat nový tajný kód](#) [Zobrazit tajný kód](#) [Zavřít](#)

Stav je tedy nyní změněn na aktivní a dvoufázové přihlašování nastaveno.



Webdispečink - Microsoft Edge

https://www.webdispecink.cz/nastaveni.php

Dvoufázové přihlašování (Google Authenticator)

Stav: vyžadováno, aktivní

[Vygenerovat nový tajný kód](#) [Zobrazit tajný kód](#) [Zavřít](#)



Zabezpečení:		
Dvoufázové přihlašování (Google Authenticator)	vyžadováno, aktivní	Nastavení
<input type="button" value="OK"/>		

4 DVOUFÁZOVÉ PŘIHLÁŠENÍ DO WEBDISPEČINKU

Při každém dalším přihlášení do systému Webdispečink se nyní uživatel bude přihlašovat dvoufázově.

Tedy pomocí současného hesla:

Přihlásit

Kód firmy:

Jméno:

Heslo:

Uložit heslo

[Zapomněli jste heslo?](#)



A po kliknutí na ikonu „Přihlásit“ pomocí vygenerovaného kódu z mobilní aplikace „Google Authenticator“:

Přihlásit


Kód:



otevřete aplikaci „Google Authenticator“ a opište vygenerovaný kód do pole „Kód“ a klikněte na ikonu „PŘIHLÁSIT“.



Aktuální kód platí vždy pouze určitou dobu (cca 30 vteřin). V případě, že kód zčervená, bude vygenerován kód nový.



WEBDISPEČINK
Powered by EUROWAG

