

Rychlý průvodce pro zprovoznění předinstalovaných tabletů s aplikací WD Fleet 3D aneb co je potřeba udělat, než dáte tablet řidiči

Datum zpracování: 15.06.2020 Verze: 20.06.15

Obsah

1	Nas	tavení Webdispečinku	3
	1.1	Nastavení práv uživatele	3
	1.2	Nastavení vozidla	4
	1.3	Zadání řidiče	4
	1.4	Automatické přihlášení	4
2	Nas	tavení WD Fleetu	5
	2.1	Nastavení ve Webdispečinku	5
	2.2	Nastavení WD Fleetu	5
3	Kon	trola	6
	3.1	Tablet	6
	3.2	Tablet – WDFleet updater	6
	3.3	Spedice	7
	3.4	Komunikace s vozidlem	7
	• •••		



Obdrželi jste tablet, včetně příslušenství, který je připraven k okamžitému použití. Součástí dodávky je:

- Tablet Lenovo TAB 4 8 model LTE (TB850AX) včetně licence Sygic Profesional a WD Fleet 3D
- Držák tabletu, napájecí USB kabel, adaptér pro nabíjení

Ještě to ale musíme trochu doladit – zbývá jen pár kroků (ne víc než 10:)) a můžete dát tablet řidiči.

1 Nastavení Webdispečinku

1.1 Nastavení práv uživatele

- Podle počtu objednaných tabletů jsme Vám připravili uživatele ve Webdispečinku
- Uživatel je zadán z důvodu přihlašování do aplikace WD Fleet a pro každý tablet je tak připraven jeden uživatel
- V seznamu uživatelů najdete tento typ uživatele TAB10009, TAB10158 apod., označení koresponduje s označením tabletu
- Pro uživatele jsme nastavili jen obecná přístupová práva typu "user" a to na všechna vozidla ve Vaší společnosti
- Zadali jsme také jednoduché heslo pro uživatele
- Vaším úkolem je dle uvážení změnit heslo a přiřadit každému uživateli tablet TAB... přístup na konkrétní vozidlo, ve kterém bude tablet používán – obvykle je totiž tablet přidělen konkrétnímu vozidlu
- Po nastavení uvidí uživatel v tabletu vždy a pouze vozidlo, na které jste mu nastavili přístupová práva

Poznámka:

Je možné nastavit i přístup na více vozidel, a to v případě, že by tablet rotoval mezi více vozidly.

Změna hesla:

		Jméno 🛆	
		valout	
20	- 🔒 🗳 🙀	valout	
strár	1/1 (celke	m 1 záznamů)	

Nastavení » Uživatelé » Seznam uživatelů:

Příklad nastavení:



VIUE

1.2 Nastavení vozidla

V nastavení vozidla, ve kterém bude využíván WD Fleet, je třeba zapnout "Komunikovat s" a zde vybrat možnost "mobilní aplikace". Poté se také otevře nová záložka Terminál. Ta slouží k nastavení vybraných funkcí aplikace WD Fleet 3D. Toto nastavení zajistí, aby jste mohli komunikovat s aplikací WD Fleet v konkrétním vozidle.



1.3 Zadání řidiče

Předpokládáme, že řidiče zavedené ve Webdispečinku máte – bez řidiče WD Fleet 3D spustit prostě nejde. Prosím zkontrolujte – Nastavení – Řidiči – Řidiči, aby zde byl alespoň jeden řidič.

1.4 Automatické přihlášení

Automatické přihlašování uživatele do aplikace WD fleet 3D máte již od nás aktivováno. Nastavení je provedeno v Nastavení – Firma – Licenční kódy pro mobilní aplikace – kdy ke každému licenčnímu kódu – tabletu (viz sloupec IMEI) - je přiřazen konkrétní uživatel TAB... sloupec "Přidělena práva na uživatele".

Dispečink Statistiky	Nástroje Sp	edice	😑 Nastavení (Dblibené		_	é		-	Odhlášen			22
Nastavení » Firma » Licenči	ní kódy pro mobi	lní aplika	ce										g 🛨 🖸
Zobrazit neaktivní licence													
Kód	Aplikace	Verze	Datum registrace	Imei	Uživatel	Naposledy použito	vozidlo	Vygenerováno	platný od	platný do	Přidělena práva na vozidlo	Přidělena práva na uživatele	Poznámka
			vše 🔻	866991035891947		Zobrazit							
MBSV-CWJL-CG7Y-8QV	P WD Fleet 3D	1.1.1	01.07.2019 13:56:26	866991035891947	x	28.11.2019		29.04.2019	01.05.2019		3M3 2512	tabtest112	ablet Tabtest112
stránka 1/1 (celkem 1 záznamű)												

Automatické přihlašování zajistí to, že uživatel aplikace WD Fleet 3D nemusí znát přihlašovací údaje (kód firmy, jméno a heslo) a nikdy se z aplikace neodhlásí. Zároveň pokud jsou dobře nastavena přístupová práva na uživatele, tak daný uživatel vidí pouze vozidlo, které má povoleno v rámci nastavení práv.

2 Nastavení WD Fleetu

Je dobré vědět, co a jak můžete nastavit, aby použití aplikace WD Fleet 3D bylo pro řidiče co nejpohodlnější.

2.1 Nastavení ve Webdispečinku

Nastavení vozidla – záložka "Terminál" – zde je možné nastavit řadu parametrů a pomocí tlačítka "Konfigurovat" je poslat přímo do tabletu. Níže je uvedeno jedno z možných nastavení. Konkrétní popis jednotlivých parametrů nastavení najdete v manuálu k aplikaci WD Fleet.

Obor: • Preddefnovand zpråvy • 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 Kalové čistení 7 • 8 • 9 • 10 • • Konfigurovat	3M3 2512 - Obecné Pracovní doba	Tvorba knihy jízd	Periférie Ala	optimalizace	Styl jízdy Ter	minál
Ø Zabzepečené připojení Z zmenšovat obrázky Zobrazení agend Ø Tacho přehled Ø Trasy Ø Tacho přehled Ø Zprávý Ø Tankovací směnice	3M3 2512 - Obecné Pracovní doba Termnál V Obor: • Předdefnované zprávy • 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 9 • 10 • • Konfigurovat	Tvorba knihy jizd	Periférie Ale	Cptimalizace VD Fleet Kaić 1 PROCHAZKA ficid 2 mezdaný řídě Ment háře dle identificá Stahovat nastavení ze se Mapové počidkady Tón upozornění Hiasové upozornění Hiasové upozornění Jazyk Velikost písma Hodrota DPH Přípojen Návěs Jupozornění na tankovací st Vozdálenost tankovací st Vozdálenost tankovací st Vozdálenost tankovací tan Vozdálenost tankovací st Vozdálenost tankovací st	Styl jizdy. Ter Styl jizdy. Ter toru ve vozičle (Dallas čip, ka veru veru veru Uposcratni 1 v Ceština v	ninál rta řídiče)
	+ Konfigurovat	+ Konfiguro	vat	Další nastavení Všechny trasy Průjezdní body Zabezpečené připojení Zobrazení agend Trasy Činnost řídiče Zprávy	 Zobrazení budoucích Potvrzovat přečtení i Zmenšovat obrázky Tacho přehled Tankování Tankovací směrnice 	i tras zpráv

2.2 Nastavení WD Fleetu

Další nastavení je možné provést přímo v aplikaci WD Fleet 3D. V hlavním menu klikněte na tlačítko "Nastavení".



\$ ⊡ 1⊗		*	\$100 🖌 🕈 ايجا	12:36
+		b	₿ \Theta	1
Nastavení vozidla a řidičů Vozidlo, řídičí, příslušenství				
Nastavení základních funkcí Spedice, zprávy, činnosti, tankovací stanic	e, ostatní			
Nastavení zařízení Jazyk, zvuky, zobrazení				
Nastavení komunikace se serv Synchronizace se serverem, zabezpečení	verem ořipojení			
Nastavení stylu jízdy Povolená rychlost a otáčky, nastavení přip	ojeni jednotky			
Diagnostika a pokročilé nastav Záznamy aplikace, datové přenosy	vení			
Informace o aplikaci a zařízen Verze aplikace, aktivace	í .			

Projděte, prosím, tato nastavení a přizpůsobte si aplikaci WD Fleet 3D:

V "Nastavení základních funkcí" můžete nastavit způsob přenosu trasy (do cíle, průjezdní body, 1:1), vzdálenost pro notifikaci příjezdu na zastávku či čerpací stanici, potvrzení přečtení zpráv, ...
 V "Nastavení zařízení" můžete více přizpůsobit aplikaci Vašim potřebám nastavením hlasitosti či jazyka, přizpůsobení ikon v horní liště aplikace, skrytí zobrazení nepoužívaných funkcí aplikace.
 V "Diagnostika a pokročilé nastavení" můžete např. odeslat chybový protokol.

V "Informace o aplikaci a zařízení" se např. dozvíte, zda je aplikace aktivovaná.

3 Kontrola

3.1 Tablet

Takto by měla vypadat plocha tabletu, kde kliknutím na ikonu WD Fleet spustíte samotnou aplikaci WD 3D. Ostatní aplikace jsou podpůrné či servisní a řidič je při běžném užívání prakticky nepoužije.



3.2 Tablet – WDFleet updater

Stažením notifikační lišty (přejeďte prstem po tabletu od horní hrany displeje směrem dolů), kliknutím na "App is running in background".... spustíte "WDFleet updater" – podpůrnou aplikaci, která slouží k upgradu aplikace WD Fleet 3D na novou verzi a také zobrazuje výsledky kontrol. Díky nim jsme schopni lépe analyzovat případné nestandardní chování aplikace WD Fleet 3D. Všechny kontroly musí vykazovat OK a musí mít zelenou barvu – v případě, že tomu tak není, volejte číslo podpory uvedené ve spodní části.





Předpokládáme, že máte aktivní modul Spedice, pokud ne, zkontrolujte jeho aktivaci v Nastavení – Firma – Balíčky.

Pokud Spedici aktivní máte, a přesto ji nevidíte v menu, je třeba zkontrolovat nastavení přístupových práv uživatele a povolit práva na modul Spedice.

Uživatel: valout Práva Vozidla a řidi	či Přihlašovací tokeny
kompletní editace knihy jízd editace říšiče editace číšiče editace účelu editace účelu editace účelu editace účelu editace účelu editace účelu editace typu jízdy (soukorná/slučenn) veskutechní na soukornů veskutechní na soukornů editace provnímky editace provnímky editace informaci o firměl Povolit vládšání slučenný jízd Povolit vládšání soukorných jízd Povolit vládšání soukorných jízd Povolit vládšání soukorných jízd Povolit vládšání soukorných jízd Povolit mažní jízd Editace vlhoku knihy jízd vuodel s právy pro zápis Editace nikladů a tankovacích karet Editace nikladů pouze vlastnoručně zadaných	Zohrazovat soukromé jizdy Zohrazovat knihu jizd bez omzení od posledni užavětky poslednich dní od odstatu užavětky zohrazovat stav tachometru Zohrazovat stav tachometru Zohrazovat stav tachometru Zohrazovat stav stachometru Povolt mazání SMS Povolt zápis absencí Povolt zápis docházky

3.4 Komunikace s vozidlem

🕒 Dispečink Statistiky Nástroje Spedice	Nastavení Oblibené
###¤#	e 241
Hledej: OK	- A
🧰 Virtuální složky	Horoměřice
 vozidla	240 Zc

Pro zasílání přijímání zpráv z WD Fleetu 3D je třeba mít povoleno nastavení uživatele viz obrázek.

Uživatel: valout	Práva Vozidla a řidiči	Přihlašovací tokeny			
Přihlašovací jméno	valout	Vrstva			
E-mail			Odesílat SMS, konfigurace jednotek		
Mobil		Max. počet odeslaných SM:	1		
platný od	12.01.2016	počet záznamů na stránku	100		
platný do	🖌 stále platný		 správce autopůjčovny Vydavatel klíčů 		
API blokovane do	State placity		Schvalovatel		
práva	user 🔻	Wichozi schvalovatel	Zákaznik autopůjčovny		
Osobní číslo	444	Tycholi schulorach	Dealer		
Firma	HI Software Development s.r.o.		Dealer Nabídky		
Skupina	root 🔻		Dealer Vložit novou firmu		
Divize			servisní technik		
Středisko		Poznámka			
Závod, Středisko					
Dvoufázové přihlašování	zakázáno 🔻				
Vlastnictví LPIS	D vieža	Xiela DTC			
Žádné záznamy	- Viozi	USIC LF 10			
Podle tohoto nastavení s cizí. Proto zde vyplňte či nastavení Vlastní místa /	se budou rozdělovat půdní celky na VI. slo uživatele půdy podle LPIS. Stejné í Půdní celky.	astní / najdete v			

Pro další informace či podporu, prosím, kontaktujte: +420 233 555 111 <u>webdispecink@webdispecink.cz</u>